

# Betriebsstelle Langsamfahrstelle

Langsamfahrstellen sind Betriebsstellen, die dazu verwendet werden können, um für bestimmte Streckenabschnitte der Anlage gelbes Blocksignal anzufordern oder Geschwindigkeitsbeschränkungen vorzugeben.

Langsamfahrstellen werden durch Zuordnung von Blöcken und Weichenstraßen eingerichtet. Dies erfolgt auf ähnliche Weise wie die Zuordnung von Blöcken und Weichenstraßen zu Zugfahrten. Die Beschreibung der Zuordnung von Blöcken und Weichenstraßen zu Zugfahrten gilt sinngemäß auch für Langsamfahrstellen. Es ist aber nicht möglich, denselben Block bzw. dieselbe Weichenstraße in derselben Fahrtrichtung mehreren Langsamfahrstellen zuzuordnen.

Langsamfahrstellen werden in der Betriebsstellenliste im Fahrdienstleiterfenster angezeigt.

## Gemeinsame vs. individuelle Signale und Geschwindigkeitsbegrenzungen

Das für alle Blöcke oder Weichenstraßen in einer Langsamfahrstelle gültige gelbe Signal oder Tempolimit wird in den Eigenschaften jeder Langsamfahrstelle angegeben. Dies ist das gemeinsame Signal oder die Geschwindigkeitsbegrenzung dieser Langsamfahrstelle.

Darüber hinaus ist es möglich, in den Abschnittseinstellungen jedes Blocks bzw. jeder Weichenstraße in einer Langsamfahrstelle ein individuelles Signal oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung festzulegen.

Die gemeinsame Signal- oder Geschwindigkeitsbegrenzung gilt für alle Blöcke und Weichenstraßen in der Langsamfahrstelle, für die kein individuelles Signal oder Geschwindigkeitsbegrenzung festgelegt wurde.

D.h. mehrere Blöcke in einer Langsamfahrstelle können unterschiedliche Geschwindigkeitswerte haben!

## Allgemeine Eigenschaften einer Langsamfahrstelle (Fahrdienstleiter)

Mit den folgenden Optionen der Registerkarte Allgemeines können Sie allgemeine Eigenschaften einer Langsamfahrstelle festlegen.

### Name:

Tragen Sie hier den Namen der Langsamfahrstelle ein. Dies kann ein beliebiger Text sein.

### Signal & Geschwindigkeit:

Mit den Optionen in diesem Bereich können Sie berechnete Blocksignalbegriffe und die Geschwindigkeitsbeschränkung für Züge vorgeben, die diese Langsamfahrstelle unter Kontrolle einer Zugfahrt passieren.

### **Signal & Geschwindigkeit - Gelb anfordern:**


Markieren Sie diese Option, wenn für die Durchfahrt durch diese Langsamfahrstelle gelbes Blocksignal angefordert werden soll.

### **Signal & Geschwindigkeit - Geschwindigkeit:**

Geben Sie hier die Geschwindigkeitsbeschränkung für Züge vor, die diese Langsamfahrstelle unter Kontrolle einer Zugfahrt befahren.

**Es kann auch eine Formel anstatt einer festen Geschwindigkeit angegeben werden.**

## **Video**



## **Weitere Seiten zum Thema Betriebsstellen**

- [Betriebsstelle Umsetzgleis](#)
- [Betriebsstelle Einrichtungsbetrieb](#)
- [Betriebsstelle Ablaufberg](#)
- [Betriebsstelle Eingleisige Strecke](#)
- [Betriebsstelle Ausweichstelle](#)
- [Betriebsstelle Lokwechsel](#)
- [Betriebsstelle Schubbetrieb](#)
- [Betriebsstelle Tunnel](#)
- [Betriebsstelle Abstellbereich](#)
- [Betriebsstelle: Übergabestelle](#)
- [Betriebsstelle Langsamfahrstelle](#)
- [Betriebsstelle Schattenbahnhof](#)
- [Betriebsstelle Mengenregelung](#)
- [Betriebsstelle Bahnhof](#)
- [Betriebsstelle Ausfahrt](#)
- [Betriebsstelle Ladestelle](#)
- [Betriebsstelle Verzweigung](#)
- [Betriebsstelle Rangierbereich](#)
- [Betriebsstelle Vitrine](#)
- [Betriebsstelle Lokschuppen](#)

- Betriebsstelle Booster

TrainController, Betriebsstellen, Langsamfahrstelle

From:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - Wiki der Modellbahn-Anlage.de

Permanent link:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/betriebsstellen/langsamfahrstelle?rev=1753179000>

Last update: **22.07.2025 12:10**

