

# Windows 11 - Automatische Anmeldung - Ohne Passwort starten und automatisch anmelden

Wer in Windows 11 die automatische Anmeldung aktiviert, kann Windows 11 ohne Passwort starten. Aktivieren lässt sich die Option über die Windows-Registry und den Bereich „Anmeldeoptionen“ in den Windows-Einstellungen. Bedenken Sie aber, dass eine Passwortabfrage Ihre Sicherheit erhöht und zum Schutz Ihrer Daten dient.

Windows 11 ohne Passwort starten (Kurzanleitung)

1. Registry über [Windows] + [R] und regedit öffnen.
2. Folgenden Pfad aufrufen:  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\PasswordLess\Device
3. Doppelklick auf „DevicePasswordLessBuildVersion“.
4. Voreingestellten Wert von „2“ auf „0“ setzen.
5. Über [Windows] + [R] und CMD-Befehl „netplwiz“ Benutzerkonten öffnen.
6. Vor „Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben“ Häkchen entfernen.

## In Windows 11 automatisch anmelden: So funktioniert's

Halten Sie sich an folgende Schritte, wenn Sie sich in Windows 11 automatisch anmelden und die Passwortfunktion deaktivieren möchten. Die Schritte, um Windows 10 ohne Passwort zu starten, sind identisch.

### Automatische Anmeldung unter Windows 10 und Windows 11 - Registry

Als erstes gilt es, die Funktion zur automatischen Anmeldung zu aktivieren.

**Schritt 1:** Öffnen Sie den „Ausführen“-Dialog mit dem Shortcut **[Windows] + [R]** und geben Sie den Befehl „**regedit**“ ein. Damit öffnen Sie den Windows-Registrierungsseditor.

#### Hinweis




Im Umgang mit der Registrierungsdatenbank ist Vorsicht geboten, da ungewollte Registry-Änderungen das System verändern und schlimmstenfalls beschädigen können!

**Schritt 2:** Rufen Sie den Datei-Pfad

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\PasswordLess\Device** auf.

**Schritt 3:** Mit einem Doppelklick auf „**DevicePasswordLessBuildVersion**“ rufen Sie das

zugehörige Menü auf. Setzen Sie hier den Wert von „2“ auf „0“.




## Automatische Anmeldung unter Windows 10 und Windows 11 - Benutzeroptionen

Sobald Sie die Funktion zur automatischen Anmeldung aktiviert haben, lässt sich die Passwortabfrage deaktivieren. Gehen Sie wie folgt vor:

**Schritt 1:** Öffnen Sie den Dialog „Ausführen“ mit **[Windows] + [R]**. Geben Sie den CMD-Befehl „**netplwiz**“ ein.

**Schritt 2:** Sie sehen nun das Benutzerkonten-Menü. Vor dem Befehl „**Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben**“ entfernen Sie das Häkchen.

**Schritt 3:** Zur Bestätigung müssen Sie noch das aktuelle Passwort eingeben und „**OK**“ klicken.



## Nach Standby/Energiesparen automatisch anmelden

Noch einfacher ist es, wenn Sie auch nach dem Standby oder Ruhemodus kein Passwort eingeben möchten. Diese Option lässt sich gänzlich ohne Registry-Änderung aktivieren.

**Schritt 1:** Rufen Sie das Menü „**Einstellungen**“ über den Shortcut **[Windows] + [i]** auf.

**Schritt 2:** Öffnen Sie das Menü „**Konten**“ und gehen Sie auf „**Anmeldeoptionen**“. Setzen Sie im Bereich „**Anmeldung erforderlich**“ die Einstellung auf „**Nie**“. Nach Abwesenheit ist nun keine erneute Anmeldung mehr erforderlich.

## So lässt sich Windows Hello deaktivieren

Sie verwenden **Windows Hello** für die Anmeldung per **PIN**? Auch hier gibt es die Möglichkeit, die Anmeldung zu deaktivieren.

**Schritt 1:** Rufen Sie Windows-Einstellungen über **[Windows] + [i]** auf, öffnen Sie „Konten“ und gehen Sie auf „**Anmeldeoptionen**“.

**Schritt 2:** Nun müssen Sie unter „**Windows-Hello-PIN**“ die aktuelle PIN entfernen. Ändern Sie anschließend die bevorzugte Anmeldung auf „**Kennwort**“, um die Anmeldung über ein lokales Konto-Passwort zu aktivieren.

**Schritt 3:** Folgen Sie den oben beschriebenen Schritten, um in Windows 11 die automatische Anmeldung zu aktivieren.

From:  
<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - Wiki der Modellbahn-Anlage.de

Permanent link:  
<https://wiki.modellbahn-anlage.de/pc/windows-11-automatsche-anmeldung-ohne-passwort-starten-und-automatisch-anmelden>

Last update: **07.05.2025 15:05**

