


# Betriebsstelle Rangierbereich

In Rangierbereichen können durch automatisches oder manuelles Rangieren mehrere Fahrzeuge in einem Block zu einem gemeinsamen Zugverband zusammengestellt werden. Normalerweise ist es in TrainController verboten, dass Züge in Blöcke einfahren, in denen sich bereits andere Züge oder Fahrzeuge befinden. Dieses Verbot wird in Rangierbereichen aufgehoben. Züge dürfen hier in Blöcke einfahren, um mit einem dort bereits wartenden Zug bzw. Fahrzeugen einen Zugverband zu bilden.

Rangierbereiche werden durch Zuweisen von Blöcken eingerichtet. Weichenstraßen können der Übersichtlichkeit halber auch hinzugefügt werden, haben aber keine Bedeutung. Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichen-straßen zu Zugfahrten.

Für jeden Block in einem Rangierbereich wird eine [spezielle Markierung](#) zum Rangieren in eine oder beiden Richtungen eingerichtet. Jeder Block kann nur maximal einem Rangierbereich zugeordnet werden. Die gleichzeitige Zuordnung eines Blocks zu zwei oder mehr Rangierbereichen ist nicht möglich.

## Video zum Thema



## Weitere Seiten zum Thema Betriebsstellen

- [Betriebsstelle Umsetzgleis](#)
- [Betriebsstelle Einrichtungsbetrieb](#)
- [Betriebsstelle Ablaufberg](#)
- [Betriebsstelle Eingleisige Strecke](#)
- [Betriebsstelle Ausweichstelle](#)
- [Betriebsstelle Lokwechsel](#)
- [Betriebsstelle Schubbetrieb](#)
- [Betriebsstelle Tunnel](#)
- [Betriebsstelle Abstellbereich](#)
- [Betriebsstelle: Übergabestelle](#)
- [Betriebsstelle Langsamfahrstelle](#)
- [Betriebsstelle Schattenbahnhof](#)

- [Betriebsstelle Mengenregelung](#)
- [Betriebsstelle Bahnhof](#)
- [Betriebsstelle Ausfahrt](#)
- [Betriebsstelle Ladestelle](#)
- [Betriebsstelle Verzweigung](#)
- [Betriebsstelle Rangierbereich](#)
- [Betriebsstelle Vitrine](#)
- [Betriebsstelle Loksuppen](#)
- [Betriebsstelle Booster](#)

[TrainController](#), [Betriebsstellen](#), [Rangierbereich](#)

From:  
<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:  
<https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/betriebsstellen/rangierbereich?rev=1753179000>

Last update: **22.07.2025 12:10**

