# Block für Spontanfahrt einstellen


Blöckeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlöcke im TrainController

Blöcke (Fahrdienstleiter)

Der Fahrdienstleiter steuert den Zugverkehr auf der Basis eines Blocksystems. Zu diesem Zweck wird die Modellbahnanlage gedanklich in Blöcke aufgeteilt. Überall dort, wo Loks oder Züge kontrolliert, angehalten, abgestellt oder überwacht werden sollen, wird ein für Spontanfahrt als Haltepunkt oder Bahnhof definieren. Wie geht das?

Antwort von Herrn Freiwald: In TrainController Gold können Sie dies folgendermaßen einstellen:


- Wechseln Sie in den (**Editiermodus**).
- Wechseln Sie ggf. vom Stellwerk in den Fahrdienstleiter.



- Mit der rechten Maustaste klickt man nun auf den Blockplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlöcke im TrainController

  Blöcke (Fahrdienstleiter)

  Der Fahrdienstleiter steuert den Zugverkehr auf der Basis eines Blocksystems. Zu diesem Zweck wird die Modellbahnanlage gedanklich in Blöcke aufgeteilt. Überall dort, wo Loks oder Züge kontrolliert, angehalten, abgestellt oder überwacht werden sollen, wird ein, bis das Menü aufgeht…





- Daraus wählen wir den Punkt „Abschnittseinstellungen für die aktuelle Zugfahrtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZugfahrten

  * Anpassung an das Anfahrverhalten * Aufenthalt, Startverzögerungen und Beschleunigung * Beschreibung der Zugfahrt Regeln * Zugfahrt bwegt mit Kuppeln * Zugoperationen im TrainController * Die Mindest-Beschleunigungszeit in Zugfahrtregel * induphil-01-rundfahrt * induphil * Zugfahrten: Nachfolger * Operationen bei Start und Stop * Zugfahrt Pendelfahrt *

Sind alle Blöcke und Strecken für die Zugfahrt markiert? * Unterbrechen des Betriebs – Beenden von Zugfahr…“, bei uns die „Spontanfahrt“.

- Hier kann alles zum Thema Aufenthalt für die Spontanfahrten eingestellt werden, ebenso, welche Loks & Züge hier halten sollen und welche nicht.





- bei Bedarf kann man noch die Züge einstellen, für die der Aufenthalt gelten soll (z.B. nur Personenzüge).

Zusatz: mit dem Menübefehl Abschnittseinstellungen für AutoTrain lässt sich dies auch für AutoTrain-Fahrten (z.B. per Drag&Drop) einstellen.

# Video zu dem Thema (Version 9 Gold)

In spätere Versionen muss man zu „Abschnittseinstellungen für die aktuelle Zugfahrtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZugfahrten

* Anpassung an das Anfahrverhalten * Aufenthalt, Startverzögerungen und Beschleunigung * Beschreibung der Zugfahrt Regeln * Zugfahrt bwegt mit Kuppeln * Zugoperationen im TrainController * Die Mindest-Beschleunigungszeit in Zugfahrtregel * induphil-01-rundfahrt * induphil * Zugfahrten: Nachfolger * Operationen bei Start und Stop * Zugfahrt Pendelfahrt * Sind alle Blöcke und Strecken für die Zugfahrt markiert? * Unterbrechen des Betriebs – Beenden von Zugfahr…“ wie oben beschrieben.




From:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/ - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
**https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/bloecke/block-fuer-spontanfahrt-einstellen**

Last update: **06.04.2026 13:10**