Anschließend vergibt amn der Kamera/Quelle einen Namen

Wiki der Modellbahn-Anlage.de - https://wiki.modellbahn-anlage.de/

IP-Kameras in OBS einbinden

Zuerst geht man in OBS und klickt auf das "+" bei Quellen und wählt hier "Mediaquelle".

		in this ecomple, the Main Stream is a rtsp://193.168.0.179:554/hw/w0			C ER Marcel (and Section 2014) Disconting all constraints (b) Disconting all constraints (b)		
🗧 📮 🚬 🍋 Und Analdts und Twister 🖕 Brancosoficialism earlider	🔶 MSP Schap for OES Sk. 🔡 Total Commands: (#54)	- 📓 📓 🔍 👊	M	Market Inches	vad & Ca. ThainCor 🕺 2024 Dinit Landsovar 🐖 2024 SC doox Word 📲 2024 CHB Outo dar N		
					Anwendungsaudioaufnahme (Beta)		
				()	Audioausgabeaufnahme		
				Q	Audioeingabeaufnahme		
					Bild		
				0	Browser		
				ř	Diashow		
				•	Farbquelle		
	A Firenschaften	I Filter		Ľ	Fensteraufnahme		
Keine Quelle ausgewahlt					Medienquelle		
Szenen		5	Q	Ō	Monitoraufnahme		
Bildschirm & Kamera			¢	æ	Spielaufnahme		
Webcam			Ç	≣	Szene		
Bildschirm				аь	Text (GDI+)		
				Ō	Videoaufnahmegerät		
				►	VLC-Videoquelle		
				ß	Gruppe		
					Veraltet >		
			(+) u			

🕞 Quelle erstellen/auswähler	1	×
 Neu erstellen 		
IP-Kamera Ölkeller		
Existierende hinzufüger	ı	
🗹 Quelle sichtbar		
	Okay	Abbrechen

Danach wählt man den Punkt "Lakale Datei" ab, danach erscheint ein neues Feld "Eingabe".

🕤 Eigenschaften von "IP-Kamera Ölkeller"	×
	Duraharahar
	Durchsuchen
Endlosschleife	
🗹 Wiedergabe bei Quellenaktivierung erneut starten	
🗌 Hardwaredekodierung verwenden, falls verfügbar	
Nichts anzeigen, wenn Wiedergabe endet	
🗌 Datei schließen, wenn inaktiv 🕐	
Geschwindigkeit ————————————————————————————————————	100% 🗘
Zurücksetzen	kay Abbrechen

🕞 Eigenschaften von "IP-Kamera Ölke	ller"			×
	🗌 Lokale Datei			
	✓ Wiedergabe bei Quellenaktivierung erneut starten			
Netzwerkpufferung			2 МВ 🗘	
Eingabe				
Eingabeformat				
Wiederverbindungsverzögerung			10 S 🗘	
	🗌 Hardwaredekodierung verwenden, falls verfügbar			
Zurücksetzen		Okay	Abbrech	en .:i

Nun wird da folgendes eingetragen:

rtsp:username:passwort@192.168.178.xxx/Streaming/Channels/101

You should check "Use hardware decode when available" if you have a GPU in the PC, always safer to check this for performance.

